

PIL CASEX

ピルケース



謝辞 THANKS

この度は「PIL caSEX」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。ゲームを遊ばれる前に当マニュアルをよくお読みになって、正しい使用方法でお遊び下さい。

このゲームはSM専門ソフトハウスPILにとって様々な意味を持ったゲームです。ひとつは、デビュー以来PILを応援してくださったユーザーの皆様への感謝の気持ちとして、付録CD、特製ケース、特別価格を実現しました。ひとりよがりなのかもしれませんが、僅かな期間でPILがこれだけ業界の話題を集めるソフトハウスと成れたのも、ひとえにユーザーの皆様のおかげと考え、このソフトを皆様のお手元にお届けします。そして、もうひとつ、このゲームはSM専門ソフトハウスであるPILの実験作でもあります。オムニバスゲームであるという性質を利用し、通常扱うことが難しい特異な題材を扱いました。気に入った題材、気に入らなかった題材などありましたら、同梱のアンケート葉書にご一筆お書き添えいただければ幸いです。皆様からのお葉書はスタッフ一同拝見し、今後の商品作りの参考とさせていただきます。

1996年7月 PILスタッフ一同

P.S. 殆ど利益のないサービス商品ゆえ、
マニュアルが薄っぺらいのはご容赦!!

目次 CONTENTS

謝辞・目次	1
起動方法	2
ハードディスクへのインストール	3
ゲームの遊び方	7
アフターサポート	9
制作スタッフ	10

起動方法 GET IT ON

☆FD版

・2ドライブの機種

コンピュータの電源をONにし、Aディスクをドライブ1、Bディスクをドライブ2に入れてリセットボタンを押してください。音源(118音源の補足はP.6に)の設定画面が出ますので、画面の指示にしたがってお使いのパソコンの音源の設定を行ってください。その後PILのロゴが表示され、ゲームがスタートします。ゲーム中は画面の指示にしたがってディスクの入れ替えを行ってください。

・1ドライブの機種：ノートパソコン以外

このタイプの機種ではフロッピーでプレイすることが出来ません。ハードディスクにインストールしてから起動してください(ハードディスクへのインストール方法は後に説明がありますのでそちらを御参照ください)。

・1ドライブの機種：ノート型パソコン

- ①HELPキーを押しながらリセットして、98ノート起動メニューを表示させます。
 - ②起動装置と第1ドライブの指定をRAMドライブにしてください。
 - ③PIL ca SEXのAディスクをRAMドライブに転送してください。
 - ④PIL ca SEXのBディスクを本体のディスクドライブに入れ、再度リセットしてください。
- このあとは、2ドライブの機種と同様に通常にゲームがスタートします。

※注意

セーブデータはRAMドライブに書き込まれますので、フロッピーディスクへのバックアップは必要に応じて行うようにしてください。また、RAMを初期化しない限り、この手順①～③は再度行う必要はありません。

※ お使いになっている98ノートにRAMドライブの機能がない、あるいは良く分からない場合はハードディスクにインストールしてプレイしてください。インストール方法は後に記載されていますので、そちらを御参照ください。

☆CD-ROM版

CD-ROM版はハードディスクにインストールしなければ遊ぶことが出来ません。ハードディスクへのインストール方法は、後に記載されていますので、指示にしたがってインストールを行ってください。



ハードディスクへのインストール HARD DISK

PIL caSEXはHDD対応(CD-ROM版は専用)ですので、快適なプレイを行うには、ハードディスクへのインストールをお奨めします。

※ゲーム並びにインストーラーは通常の使用におきましては、安全に作られています。マニュアルに書かれていない操作などで、お客様のハードディスクのデータを破損するなどのトラブルが発生いたしましても、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。ハードディスク内の重要なデータなどはあらかじめバックアップを取っておくことをお奨めします。(キーボードから入力する部分は太字で書かれています。また[リターン]はリターンキーを押すことを表わしています。)

●MS-DOSからインストールする方法

①まず、ハードディスクからMS-DOSを起動してください。このとき、DOSS HELLやメニュープログラムなどが動いている場合は、それらのプログラムを終了し、MS-DOSのコマンド入力画面にしてください。CD-ROM版の場合、この時点でCD-ROMが使えるようにしてください。CD-ROM版についての補足事項は、後ほど記述してあります。

②◆FD版

フロッピードライブにPIL caSEXのディスクAを入れてください。

◆CD-ROM版

CD-ROMドライブにPIL caSEXのCD-ROMを入れてください。

そして、キーボードから以下のように入力してください。

X:[リターン]

(XはフロッピーまたはCD-ROMのドライブ名 ご使用の機種や環境により異なります。)

HDV[リターン]

③インストーラーが正常に起動すると、「PIL caSEX HDDインストーラー」と画面に表示されますので、あとは画面の指示に従って、インストールを行ってください。

④インストールが終了すると、起動方法が画面に表示されますので、その通り入力してください。それで、ゲームがスタートします。次回以降は、①を実行した後、同じように入力すれば動作します。起動のためのコマンドは以下の通りです。

Z:[リターン]

(ZはPIL caSEXをインストールしたドライブ名 ご使用の機種や環境により異なります。)

CD PILCASEX[リターン]

PIL[リターン]

※起動時の注意

PIL caSEXをプレイする場合、CONFIG.SYSの設定や、常駐しているソフトなどによって動作しない場合があります。その場合、後の項目に説明のある起動ディスクの作成を実行して、起動ディスクからゲームをプレイしてください。

PIL caSEXの動作に必要なフリーメモリーは500Kバイト以上です。ゲームを起動する前に、MS-DOSのCHKDSKコマンドや、MEMコマンドなどでメモリーの空き容量を調べてみてください。

◆Windows 3.1からインストールする方法

Windowsを終了して、MS-DOSモードにすることができる場合、MS-DOSにしてから、上記のMS-DOSからインストールする方法を参照してください。

Windowsを終了すると、パソコンの電源がOFFになってしまう機種は以下の方法でインストールを行ってください。

◆プログラムマネージャーをご使用になっている場合

メイングループの中に「MS-DOSプロンプト」というアイコンがありますので、それを選択してMS-DOSモードに変更し、MS-DOSでのインストール方法の②と③を実行してください。インストールが終了したら、ゲームを起動せずに、

EXIT【リターン】

と入力し、Windowsに一度戻ってください。その後、この後にあります説明を読んで、起動ディスクを作成してください。

◆98ランチをご使用になっている場合

98ランチも基本的にはプログラムマネージャーと同じで、メイングループのMS-DOSプロンプトを選択してください。また、アイコンにMS-DOSプロンプトがない場合、98ランチの設定を選び、「DOSの使用」というチェックボックスをONにしてください。すると、MS-DOSプロンプトが選択できるようになります。あとは、プログラムマネージャーを使用している場合と同様の方法で、インストールしてください。

※Windows 3.1上からは絶対にPIL caSEXを実行しないでください。

PIL caSEXはWindows上のDOSプロンプトからの実行は正常な動作を保証いたしません。



●Windows 95からインストールする場合

スタートボタンを押し、「Windowsの終了」を選びます。すると、終了メニューが出ますので、「MS-DOSモードでコンピューターを再起動する」を選んでください。すると、Windowsが終了した後に、MS-DOSが起動しますので、あとはMS-DOSからインストールする方法の2.から実行してください。

通常であれば、ゲームのプレイもこの状態からできます。

※Windows 95上からは絶対にPIL caSEXを実行しないでください。

PIL caSEXはDOS窓では正常な動作を保証いたしません。

●起動ディスクの作成方法

インストール後に、通常の方法ではゲームが起動しない、あるいは自動的にWindowsが起動する機種をお使いの方は、ゲームをプレイするために起動ディスクを作成してください。CD-ROM版でプレイされる場合、起動ディスクの作成に若干の知識が必要になりますので、できる限り、Windowsを終了してMS-DOSでプレイするようにしてください。


- ①インストールと同じ方法で、それぞれの機種ごとにMS-DOSのコマンド画面にしてください。
- ②新しいフロッピーディスクもしくは内容を消しても構わないディスクを一枚用意して、システムディスクを作成します。

システムディスクは以下のコマンドで作成します。

FORMAT /S X:[リターン]

(Xはフロッピードライブ名 ご使用の機種や環境により異なります。)

フォーマットが終了したら、ディスクを抜き、「PIL caSEX 起動ディスク」等とラベルシールを書き、貼ってください。



③◆FD版

フロッピードライブにPIL caSEXのディスクAを入れてください。

◆CD-ROM版

CD-ROMドライブにPIL caSEXのCD-ROMを入れてください。

そして、キーボードから以下のように入力してください。

X:[リターン]


(XはフロッピーあるいはCD-ROMのドライブ名 ご使用の機種や環境により異なります。)

MK [リターン]

④あとは画面の指示に従って、起動ディスクの作成を実行してください。

起動ディスクの作成が正常に終了したのであれば、起動ディスクをフロッピードライブにいれ、リセットスイッチを押すとPIL caSEXが自動的に起動します。

この時点で、エラーが発生した場合、マニュアルを最初から読み直し、手順に間違いがないか確認しながら、可能であればインストールから再度実行してみてください。



※ 118 音源ボードについて

本ゲームは新しいFM音源ボードである118ボードはサポートしていません。118音源ボードでゲームをされる場合、そのままではゲームが起動しない、もしくは起動しても動作が不安定になりゲームが続行出来ない場合があります。よって、118音源ボード搭載の2ドライブの機種でフロッピーでプレイする場合には、P.4の起動方法から画面の指示にしたがって音源の設定を行ってください。

118音源ボード搭載の機種でのハードディスクへのインストール、および起動ディスクの作成は、以下に述べる方法で行ってください。また、118音源はサポート外のため、残念ながら音楽や効果音の演奏は行われませんのでご了承ください。

P.3の④:PIL→PIL 118

P.6の③:MK→MK 118

ゲームの遊び方 SUB MISSION

「PIL caSEX」には以下の5つのゲームが収められています。

／#1 AFTER SEEK ～牝奴隷真梨乃 野外調教編～

あの人気作「SEEK」のアフターストーリー・・・
館を出た真梨乃と主人公
従順な牝奴隷として、可愛い恋人として
真梨乃はよく尽くしてくれている
そんなある日、S.Yなる人物から
SMマニアのパーティの招待状が来た!!

／#2 犬 ～THE DOG～

妖艶なマダム、狂気におかされたサディストの娘、
薄幸のメイド・・・
妖しさ淫謀の渦巻く館に、貴男は犬として飼われる・・・
アダルトゲーム初! 本格的マゾゲーム!!

／#3 輪-リンチ-恥

蜚はノロまないちめられっ娘。
今日は、みんなの前でオナニーをさせられちゃった。
どうしてみんな、蜚のここといめるんだろう・・・
彼女の運命は、プレイヤーの選択にかかっている!!
(本当は彼女はいじめられる事を望んでいるのかもしれない)
“いじめ”という社会問題について、
過激なソフトハウスPILが真剣に取り組んだAVG

／#4 無題

私はたった今・・・ お父様とお母様を殺した処です・・・
究極のマゾヒストとはなにか!?
真のSMとはなにか!?
SM専門ソフトハウスPILが世に問う、真性マゾヒストノベル!!

／#5 性欲の強い看護婦

The Storongly Carnal Desire NURSE

変態SM教師、長岡建蔵。
変態ソフトハウスPILのために
今、その全精力を注ぎ込み看護婦を描く!!

<基本操作>

「PIL caSEX」はコマンドを選択／決定することによって進行させるゲームです。コマンドにカーソルを合わせてクリックを行って下さい。

マウスでの操作

- ・左ボタン：コマンド、メニューの決定／メッセージを進める
- ・右ボタン：コマンド、メニューのキャンセル

キーボードでの操作

- ・カーソルキー：カーソルの移動
- ・SHIFT + カーソルキー：カーソルの高速移動
- ・リターンキー、スペースバー：決定／メッセージを進める
- ・エスケープキー、テンキーの0：キャンセル

<メインメニュー>

ゲームが起動すると、「PIL caSEX」のメインメニューが表示されます。メニューの中から、各ゲームのタイトルを選べると、そのゲームを遊ぶことができます。

<ゲームの終了>

ゲームの終了は、メインメニュー又は各ゲームのタイトルメニューから「DOSに戻る」を選択して下さい。ゲームを終了してDOSに戻ります。

<HELP>

各ゲームの遊び方は、それぞれのタイトルメニューの中にあるHELPに記載されています。様々なジャンルのゲームがありますので、遊ばれる前に必ずHELPをお読み下さい。

アフターサポート AFTER SUPPORT

製品には万全を期しておりますが、輸送時の事故等やむをえない状況で、一部不良品が出回ることがあります。本製品の使用に際し、動作しない等の不具合がございましたら、以下の事項をご確認の上、同梱のサポート用紙に詳しい症状を記入し、製品に添えて弊社までお送り下さい。尚、お手数ですが製品はパッケージ内容全てをお送り下さい。

<故障と思う前に>

- ・本体、ディスプレイ等の電源やケーブルの接続を確認して下さい。
- ・ディップスイッチ、クロック等の設定を確認して下さい。
(本製品はパソコン本体の工場出荷時の設定で正常に動作します)
- ・フロッピードライブ、CD-ROMドライブが汚れていると正常に作動しません。市販のクリーニングキットなどで定期的に清掃を行って下さい。
- ・同じ機種別の別の機械での動作を確認して下さい。別の機械で正常に動作する場合はご使用機械の故障が考えられます。

お断り：本製品は純正及びその同等品が接続されているという状態を前提に開発されています。
それ以外の機器が接続されている場合の正常な動作は保証できません。

<無償交換について>

お送りいただいた製品を検査の結果、明らかに弊社製品に原因があると認められた場合、無償にて良品と交換させていただきます。

<有償交換について>

お客様の不注意や誤った操作により、本製品を破損等なされた場合には、実費にて良品と交換致します。破損した製品と2000円を弊社までお送り下さい。

お断り：無償交換、有償交換いずれの場合も、お客様の遊ばれていたセーブデータ等は破棄されることを御了承下さい。

<ゲーム内容の説明について>

ゲーム内容に関する質問、ヒント等は切手貼付の返信用封筒を同封の上、下記までお送り下さい。
電話での質問は受け付けておりません。

●送付先住所●

〒153 東京都目黒区東山3-7-3-702 (株)ストーンヘッズ PILサポート係

●連絡先電話番号●

03-3794-7233 PILユーザーサポート

受付時間：月曜～金曜の午後2時～午後6時まで(祝日は除く) 動作不良等で緊急を要する場合のみ
電話にて受け付けています。

＝ご注意＝

このソフトはフィクションです。地名、人物名、団体名は実在のものとは一切関係ありません。
本製品のプログラム、パッケージ、マニュアルは、PIL/(株)ストーンヘッズの著作物です。無断で複写、複製、上演、放送、出版することを禁じます。本製品の輸出、営業使用、賃貸、中古販売を禁じます。

＝健康上の安全に関するご注意＝

長時間にわたるゲームプレイは、健康を損なうおそれがありますのでご注意下さい。またごくまれに強い光の刺激や点滅を受けたりすると、一時的に筋肉のけいれんや、意識の喪失等の症状が現れる人がいます。このような症状を経験した方は、ゲームを行う前に必ず医師と相談して下さい。また、ゲームを行っていて、このような症状を発した場合には、ゲームを中断して医師の診察を受けてください。

MEGDOSは(株)エス・ピー・エスの登録商標です。

MS-DOS、MS-Windowsは米国マイクロソフト社およびその他の各国の登録商標です。



ユーザーサポート用紙

お買い上げいただいたソフトが正常に動作しない場合は、
マニュアルのアフターサポートの項目をお読みの上、このシートに必要事項を記入し、
製品と一緒に弊社「ユーザーサポート係」までお送り下さい。
製品の検査は迅速に行いますが、2週間程度はお待ち下さい。
2週間以上経っても届かない場合は電話で確認して下さい。

お買い上げのソフト名

住所

氏名

電話番号

●ご使用機種<注:型番まで明記して下さい>

●ディップスイッチの設定

	(SW1)								(SW2)								(SW3)							
スイッチ	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

●ご使用のOS、バージョン

●実行環境

☐ハードディスク ☐フロッピーディスク

●周辺機器(拡張ボード、各種外付けドライブ、CPU交換等)の状況<注:メーカー・型番まで明記して下さい>

●不良症状<注:出来るだけ詳しく記入して下さい>

制作スタッフ BODIES

原画／キャラクターデザイン—COMA (AFTER SEEK)
みきお (AFTER SEEK)
さくらめーる (犬)
キリヤマ太一 (輪—リンチ—恥)
大野 勉 (無題)
長岡 建蔵 (性欲の強い看護婦)

シナリオ—まるちゃん (犬／輪—リンチ—恥)
川道 正顕 (無題)
長岡 建蔵 (性欲の強い看護婦)
南 泌流夫 (AFTER SEEK)

システム監修—荒縄 猫太

グラフィック監修—Mr. Z

プログラム—冬紫桜

プログラムアシスタント—神尾 由美奈

グラフィック—満 蔵
さくらめーる
キリヤマ太一
Hurkyl
虎井 安夫
HIDE

音楽制作—MUSE co. ltd.

テストプレイ—みささぎ らん & 黒薔薇団

広報—アーチャリー S 田
バルサン 保坂

THANKS—YUKI
Mr. 中野
SOWA

制作総指揮—田所 広成

